


Netzwerkeinstellungen automatisch beziehen

STEP 1

- Klicken Sie bitte auf „Start“ links unten in der Windows-Menüleiste und anschließend auf „Systemsteuerung“. Beachten Sie, dass Ihre aktuelle Ansicht von der hier angezeigten Ansicht abweichen kann. Hier wird als Beispiel, das Betriebssystem Windows 7 verwendet. (Die Vorgehensweise unterscheidet sich zu anderen Versionen nur geringfügig)



- Wählen Sie als nächstes den Menüpunkt „Netzwerkstatus und –aufgaben anzeigen“ aus.




Hinweis

Sollte die Ansicht von Ihrer abweichen, können Sie dies über „Kategorie“ einstellen, indem Sie „Große Symbole“ wählen.

STEP 2


- Klicken Sie bitte auf „Adaptoreinstellungen ändern“. Im Fenster „Netzwerkverbindungen“ werden alle installierten Netzwerkadapter angezeigt. Klicken Sie doppelt auf das Symbol „LANVerbindung“ um die Einstellungen zu öffnen. Es erscheint das Fenster „Status von LANVerbindung“.

Wählen Sie hier bitte die Schaltfläche „Eigenschaften“ aus.



STEP 3

- Sie sind nun in den Eigenschaften der LAN-Verbindung. Entfernen Sie den Haken beim Punkt „Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)“. Achten Sie bitte darauf, dass der Haken beim Punkt „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)“ aktiviert bleibt klicken Sie den Schriftzug „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)“ doppelt an.



- In diesem Fenster können Sie die IP-Einstellungen für Ihre Netzwerkkarte vornehmen. Stellen Sie bitte sicher, dass die Felder „IP-Adresse automatisch beziehen“ und „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“ ausgewählt sind. Klicken Sie anschließend auf „OK“.

- Bestätigen Sie mit „OK“ und klicken Sie im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „Schließen“