

SSL Zertifikat nach Erhalt einfügen und Erreichbarkeit aktivieren


STEP 1

- Sie öffnen die SSL Zertifikatsverwaltung und wählen mit dem Zahnrad am rechten Ende das Bearbeiten des Eintrags für die Domain.




STEP 2

- Sie erhalten von uns 2 Dateien vom Typ CA-Bundle und CRT. Zum Öffnen der Datei sollte vorzugsweise Microsoft Word verwendet werden. Zuerst wird die CRT-Datei geöffnet. Die enthaltenen kryptischen Zeichen werden unter dem Punkt "Zertifikat (Cert)" in der HCP Verwaltungsoberfläche eingefügt, nachdem Sie die Schaltfläche "bearbeiten" geklickt haben. Danach wird der Vorgang mit Speichern abgeschlossen.



STEP 3

- Im nächsten Schritt öffnen Sie die CA-Bundle-Datei vorzugsweise mit Microsoft Word. Die enthaltenen kryptischen Zeichen werden unter dem Punkt "Verkettung (Chain)" in der HCP Verwaltungsoberfläche eingefügt, nachdem Sie die Schaltfläche "bearbeiten" geklickt haben. Danach wird der Vorgang ebenfalls mit "Speichern" abgeschlossen.



STEP 4

- Nach erfolgter Eingabe beider Inhalten der von uns übermittelten Dateien erhalten Sie bereits die korrekte Erkennung des Zertifikates. Dies wird nochmals mit "Speichern" am Server fixiert.


Zertifikat (CERT)	X.509 Zertifikat	BEARBEITEN
Verkettung (Chain)	Eintrag: 1: Herausgeber: COMODO CA Limited, GB, gültig bis 12.02.2029 Eintrag: 2: Herausgeber: AddTrust AB, SE, gültig bis 30.05.2020	BEARBEITEN

↕ Gültig bis	↕ Aussteller
12.07.2019	COMODO RSA Organization Validation Secure S

ZIEL

- Um nun das SSL Zertifikat zu verwenden, ist es notwendig die SSL Erreichbarkeit am Server für die Domain zu aktivieren. Unter dem Punkt "Subdomain" in der Gruppe "vHost Einstellungen" wird dazu bei der jeweiligen Subdomain (für die das SSL Zertifikat ausgestellt wurde) auf das Zahnrad (berbeiten) auf dem rechten Ende geklickt. Hier ist bei dem Menüpunkt "Zertifikat" noch "SSL deaktiviert" ausgewählt.
- Mit dem Pulldown Menü kann nun das korrekte Zertifikat ausgewählt werden. Abschliessend wird dieses noch mit "Speichern" aktiviert. Nun ist die SSL Erreichbarkeit Ihrer Domain aktiviert.

Aktivierung der SSL Erreichbarkeit

 Die Aktivierung der SSL Erreichbarkeit im letzten Schritt kann bis zu 45 Minuten dauern. Erst ab diesen Zeitpunkt kann Ihre Domain tatsächlich mit der SSL Verschlüsselung vollständig erreicht werden (Voraussetzung: der Server bzw. die Webseite ist bereits von Ihnen auf SSL umgestellt).