


cPanel SSL Zertifikat nach Erhalt einfügen und Erreichbarkeit aktivieren


STEP 1

- Bitte klicken Sie zuerst in Ihrer cPanel Verwaltungsoberfläche unter der Spalte "Sicherheit" den Punkt "SSL/TLS" aus:



STEP 2

- Danach klicken Sie auf den Punkt "SSL-Zertifikate erzeugen, anzeigen, hochladen oder löschen".



STEP 3

Zur Zertifikatsspeicherung ist lediglich die Durchführung einer der beiden Punkte notwendig.

- Im nächsten Schritt öffnen Sie die .crt Datei (enthalten in der von uns übermittelten Zertifikatsdatei) mit Microsoft Word. Die enthaltenen kryptischen Zeichen werden unter dem Punkt "Neues Zertifikat hochladen" in der cPanel Verwaltungsoberfläche eingefügt. Optional können Sie noch eine Beschreibung zum Zertifikat angeben. Abschliessend wird der Vorgang mit "Zertifikat speichern" abgeschlossen.
- Als Alternative kann man die .crt Datei auch direkt hochladen. Hierbei wird nach dem drücken auf "Durchsuchen" die Datei auf Ihrem PC ausgewählt. Optional ist dann gleichermaßen eine Beschreibung zu hinterlegen und mit "Zertifikat hochladen" wird der Vorgang abgeschlossen.

Nach Abschluss einer der beiden Punkte sehen Sie Ihr SSL Zertifikat unter dem Punkt "Zertifikate auf dem Server" ganz oben auf dieser Seite.

Neues Zertifikat hochladen

Hier können Sie ein Zertifikat hochladen, das Sie von einer externen Zertifizierungsstelle erhalten haben. Sie können entweder den Inhalt des Zertifikats einfügen oder dieses als „.crt“-Datei hochladen.

Fügen Sie das Zertifikat in das folgende Textfeld ein:

Beschreibung

meine Domain

zertifikat speichern

oder

Wählen Sie eine Zertifikatsdatei aus (*.crt).

Durchsuchen...

Keine Datei ausgewählt.

Beschreibung

zertifikat hochladen

ZIEL

- Um nun das SSL Zertifikat zu verwenden, ist es notwendig die SSL Erreichbarkeit am Server für die Domain zu aktivieren. Unter dem Punkt "Zertifikate auf dem Server" ist das am Server gespeichert SSL Zertifikat hinterlegt. Am Ende der Zeile für die gewünschte Domain wird nun der Punkt "Installieren" angeklickt. Danach kommen Sie automatisch zu dem Punkt "SSL-Webseite installieren".

Zertifikat für neue Website verwenden

SSL-Website installieren

Hinweis: Sie verfügen über keine dedizierte IP-Adresse. Browser, die SSL nicht unterstützen, werden daher vermutlich fälschlicherweise Sicherheitswarnungen an die Benutzer ausgeben, wenn diese auf eine Ihrer SSL-Webseiten zugreifen. Microsoft® Internet Explorer™ unter Windows XP™ ist der am weitesten verbreitete Browser ohne SSL-Unterstützung.

[Zertifikat durchsuchen](#)

Domäne
at (* Subdomain: www)

- Als nächstes muss noch im Drop-Down geprüft werden, ob bereits die korrekte Domäne ausgewählt ist. Die weiteren Angaben sind bereits aus dem SSL Zertifikat und vom Server vorgegeben und sollten korrekt sein. Auch ist Ihr privater Schlüssel ersichtlich, der ausschliesslich am Server verbleibt und mit dem CSR automatisch erzeugt wurde. Am Ende der Seite finden Sie dann den Punkt "Zertifikat installieren", mit dem das Zertifikat nun installiert und der SSL Host aktiviert wird.

Zertifikat für neue Website verwenden

SSL-Website installieren

Hinweis: Sie verfügen über keine dedizierte IP-Adresse. Browser, die SSL nicht unterstützen, werden daher vermutlich fälschlicherweise Sicherheitswarnungen an die Benutzer ausgeben, wenn diese auf eine Ihrer SSL-Webseiten zugreifen. Microsoft® Internet Explorer™ unter Windows XP™ ist der am weitesten verbreitete Browser ohne SSL-Unterstützung.

[Zertifikat durchsuchen](#)

Domäne
at (* Subdomain: www)

[Zertifikat durchsuchen](#)

Domäne
at (* Subdomain: www)

In der Regel muss das CA-Bundle nicht angegeben werden, da es der Server während der Installation aus einem öffentlichen Repository abrufen kann.

[Zertifikat installieren](#) [Zurücksetzen](#)

[Zurück zur SSL-Verwaltung](#)

cPanel 68.0.37

- Als Bestätigung erhalten Sie die Meldung "SSL-Zertifikat erfolgreich aktualisiert".

SSL-Zertifikat erfolgreich aktualisiert

Das SSL-Zertifikat der Website wurde erfolgreich aktualisiert.

Die SSL-Website ist jetzt aktiv und kann über HTTPS in dieser Domäne erreicht werden:

- Mit dem Klick auf "Ok" bestätigen Sie die Meldung und werden nun auf die Übersicht der bereits installierten SSL Zertifikate weitergeleitet.



Aktivierung der SSL Erreichbarkeit

Die Aktivierung der SSL Erreichbarkeit im letzten Schritt kann bis zu 45 Minuten dauern. Erst ab diesem Zeitpunkt kann Ihre Domain tatsächlich mit der SSL Verschlüsselung vollständig erreicht werden (Voraussetzung: der Server bzw. die Webseite ist bereits von Ihnen auf SSL umgestellt).