HowTo: Individuelle Ansage Nebenstellen- Sprachbox aktivieren

Um eine individuelle Ansage für eine Nebenstellen- Sprachbox verwenden zu können, muss diese Funktion zuerst bei dem jeweiligen User aktiviert werden, erst danach kann die Ansage aufgesprochen werden. Individuelle Ansage aufsprechen

Folgende Schritte sind dazu nötig:

- 1. Einstieg auf die Admin- Web- Gui HowTo: Einstieg auf Admin- Web- Gui
- 2. Unter "Nebenstelle Nebenstellen" eine Nebenstelle auswählen und bearbeiten

TELEMATICA										3 (0.02) ANRUFE / AUSGEHEND	7 (0.02) ANRUFE
nmen, Administrator! Abmelden								E	Datenschutzeri	därung Zur Be	nutzeroberfläch
Status Einstellungen Nebenstellen	Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet! Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!										
Nebenstellen Standortprofile Weiterleitungen	Nebenstellen										
Gruppen	Neue Nebenstelle Mehrfachbearbeitung										
Provisionierung	Nebenstelle	Rechte	Allas	Aktiv	Standort-Profil	Verbindung Büro	Verbindung Heimarbeitsplatz	Verbindung Softphone		Aktionen	
Accounting	10	USER	Testnebenstelle 10	Ja	Suche	(0 ms)	attl (41 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	
	10000	ADMN	Administrator	Ja	Suche	(0 ms)	(0 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	
	11	USER	Bria Stretto Test User	Ja	Suche	attl (40 ms)	(0 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	
	12	USER	Test DP722	Nein	Suche	(0 ms)	(0 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	
	13	USER	Test 13	Ja	Suche	(0 ms)	(0 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	
	14	USER	Test Konferenzspinne	Ja	Suche	(0 ms)	(0 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	
	22	USER	Test22	Ja	Suche	(0 ms)	(0 ms)	(0 ms)	Bearbeiten Lö	schen Kopieren Autologin	

3. In der Nebenstellen- Detailansicht unter "Erweiterte Einstellungen" den Schalter "Individuelle Bandansage für Sprachbox" auf "Ja" stellen. Danach nach unten scrollen und mit "Speicher" und danach "Jetzt anwenden"

Erweiterte Einstellungen 😑	
Einstellung	Wert
Berechtigungsgruppe	Benutzer [7] Es kann sich nur mehr der Benutzer "admin" im Administrationsbereich anmelden. Für die Benutzeroberfläche werden Berechtigungen für die jeweiligen Module verwendet. Siehe "Berechtigungen" welter unten. Enige Module verwenden dennoch die Berechtigungsgruppe zur Steuerung, ob Datensätze aller Nebenstellen oder nur von sich selbst sehen angezeigt werden.
NAT-Modus: Office	(Globale Einstellungen)
NAT-Modus: Home-Office	(Globale Einstellungen)
NAT-Modus: Softphone	(Globale Einstellungen)
Verschlüsselung: Office	Beliebig
Verschlüsselung: Home-Office	Beliebig
Verschlüsselung: Softphone	Vorausgesetzt 🗸
Parallele Gespräche deaktivieren	Ja
Nebenstellen-Typ	VoIP-Endgerät 🗸
Nachrichtendienst-Empfänger	Automatisch (Standard)
	[?] Hinweis: Definieren Sie das Endgerät, auf dem Sie Kurznachrichten empfangen möchten. Automatisch bedeutet, dass Nachrichten auf alle Endgeräte gesendet werden.
Individuelle Bandansage für Sprachbox	Ja
	[?] Bitte verwenden Sie den internen Zugriffspunkt 999 um die Bandansage für Nichterreichbarkeit aufzuzeichnen.
Methode der Sprachbox	Sprachbox (Standard)
	r: mit desem Senaren kennen sie staat de sprachtek der Anrei Sechden lassen. Der verwendung der Opnen individuelle bandansage für Sprachbox" wird erst nach Abspielen der Bandansage der Anruf beendet.
Sprachbox Benachrichtigungen	Aktiviert V
	[?] Auf Ihrem Endgerät wird eine neue Sprachboxnachricht signalisiert. Sie erhalten außerdem die Sprachnachricht via Email.



4. Nun kann die individelle Ansage über das Telefon der jeweiligen Nebenstelle aufgenommen werden HowTo: Nebenstellen- Sprachbox verwalten